

Remiss för missbruks-analyser i saliv

Kundnr: _____ Organisation/företag: _____ Provdatum: _____

Adress: _____

Streck-kod

Tel: _____ **E-postadress:** _____

Läkemedelsintag senaste 10 dyggen:

Att salivprovet är lämnat enligt instruktion på baksidan, intygas av provtagare:

Namn (provtagare):

Signatur (provtagare):

Ifylls av provlämnaren: Jag intygar att uppgifterna är korrekta, att saliven i min närvaro hållts i öppen förpackning och därefter förseglats.

Initialer:

Signum:(ej hela namnet)

Datum:

>70 droger i en analys, se schemat nedan, och/eller ett eller flera av övriga alternativ nedan. Markera med kryss. Varje kryss är en beställd analys.

DROGGRUPP	>70 ANALYSERADE ÄMNEN:	CUT-OFF (ng/mL)
Amfetamin	Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, MBDB, MDA, MDE, BDB, PMMA, 4-MEC, Pentadron, α -PVP, Mefedron, Metylon, Butylon, MDPV	1,0
Bensodiazepiner	Diazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam, Fenazepam, Alprazolam, 7- Aminoklonazepam, Flurazepam, Desalkylflurazepam, Flunitrazepam, 7- Aminoflunitrazepam, Midazolam, Bromazepam, Lorazepam	0,1 till 1,0
Kokain	Kokain, Bensoylecgonin,	1,0
Cannabinoider	THC – Kort spårtid, max 24 h	1,0
Opiater	Morfin, 6-Acetylmorfin (heroin), Kodein, Norkodein, 6-Acetylkodein, Dihydrokodein, Noskapin	0,1 till 1,0
Opioider	Tramadol, O-Desmetyltramadol, Fentanyl, Oxykodon, Noroxykodon, Mitragynin, Tilidin, Nortilidin, Naloxon, Hydromorfon, Dextrometorfan, Loperamid	0,1 till 1,0
Övriga	Ketamin, Zolpidem (Stilnoct), Zaleplon (Sonata), Zopiclon (Imovane), Pregabalin (Lyrica), Metylfenidat (Concerta), Ritalinsyra, Gabapentin, Bupropion, Difenhydramin, Doxepin, Quetiapin, Mirtazapin, Venlafaxin, Olanzapin, Citalopram, Lidokain	1,0
Buprenorfin	Buprenorfin, Norbuprenorfin	1,0/0,1
Metadon	Metadon, EDDP	1,0/0,1
Saliv-kontroller	Amylas, Kortisol, Salivvolym, salivkoncentration	se svar

Stor Opiat/Opioid	se www.prodiagnostics.se för mer info	0,1-1,0
Stor Bensodiazepin	se www.prodiagnostics.se för mer info	0,1-1,0
Stor Amfetamin, Internetdroger	se www.prodiagnostics.se för mer info	0,1-1,0
Separation av D-/L-amfetamin (Ex vid medicinering av Elvanse)		
THC -karboxylsyra (huvudmetabolit), påvisar kroppspassage		
Spice, >200 st	se www.prodiagnostics.se för mer info	0,1-1,0
KAT (Cathinones)		
>2000 droger - Intoxprov, kort spårtid av "okänd substans"		
Kiralt Ketamin - separation av missbruks-ketamin och läkemedelsketamin NY!		
Valfri analys, ange:		

INSTRUKTION



Du behöver:

En burk med orange lock, 2 tomma vakuurrör med orange kork, ett rör med blå kork innehållande gul vätska, Box med remiss (denna), plastpåse med absorberande papper, Streckkoder (ett ark på 10 etiketter rivs av från medföljande rulle. Obs: kasta de överblivna!) Ifyllningsbar remiss kan laddas ner från www.prodiagnostics.se)

1. Fyll i remissen; **Ert kundnr, E-mail**, klientens läkemedel, klientens Initialer, (*ej namn eller personnr!*)
2. Låt klienten skölja munnen eller dricka ett glas vatten och därefter säga några meningar (så vattnet säkert svalts undan). Ta av den blå gummikorken från provröret med guldfärgad vätska. Låt klienten ta den citronsmakande vätskan i munnen, i **2 minuter**.
3. Vätskan spottas sen ner i den stora burken med orange lock. Sätt på locket men skruva inte på locket hela vägen ner så sprutspetsen når helt i botten, - då kan inte saliven sugas upp!
4. Drag av den runda pappersetiketten på locket. Ställ burken på plan yta. Tryck ner provrören (med orange gummipropp) ett i sänder, på nålen i gropan. Vätskan sugas upp i vakuurrören. Om vätskan inte sugas upp i rören, backa burkens skruvlock lite så luft släpps in. Dra ev. upp första röret när det är halvfyllt, så räcker provet till **två rör**. Viktigt vid omkörning.



5. Sätt på streckkodsetiketter:

- a) En på varje provrör (B-prov är viktigt för att på begäran kunna köra om analysen)
 - b) En på remissen, översta vänstra hörnet
 - c) Skriv patient-namn på den långa etiketten, som du behåller för spårning.
 - d) Kasta de överblivna streckkoderna på arket när du är klar.
6. Ta gärna en kopia av remissen för uppföljning och arkivering.
 7. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.
 8. Lägg i kartongen: **a)** Den förslutna plastpåsen med provrören.
b) Remissen, glöm ej ange e-postadress och kundnummer!
 9. Förslut kartongen och posta.