

# Remiss för droganalyser i Kapillärt helblod

Beställare: \_\_\_\_\_ Provdatum: \_\_\_\_\_

Adress: \_\_\_\_\_

Kund Nr: \_\_\_\_\_ Tel \_\_\_\_\_ **E-postadress:** \_\_\_\_\_

**Streck-kod**

Läkemedelsintag senaste 10 dyggen:

Att blodprovet är lämnat enligt instruktion på baksidan, intygas av provtagare:

Namn och signatur (provtagare): \_\_\_\_\_

Initialer provlämnare OBS, **Ej namn eller personnummer!** \_\_\_\_\_

Multi-analys Ca 60 substanser, Kapillärblod; 20 mikrolit EDTA helblod behövs.

<b>DROGGRUPP</b>	<b>ANALYSER Kapillärblod/Serum</b>	<b>CUT-OFF, ng/mL</b>
<b>Amfetamin</b>	<b>Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, MBDB, MDA, BDB, MDEA</b>	<b>1,0</b>
Bensodiazepiner	<i>Diazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam, Klonazepam 7-Aminoklonazepam, Flunitrazepam, 7-Aminoflunitrazepam, Alprazolam, OH-Alprazolam, Flurazepam, Desalkylflurazepam, Midazolam, OH-Midazolam, Bromazepam, Lorazepam,</i>	0,1 till 1,0
Kokain	<i>Kokain, Bensoylecgonin, Lidokain</i>	1,0
Cannabinoider	<i>THC, THC-COOH-glukuronid, 11-OH-THC, THC-COOH</i>	1,0
Opiater	<i>Morfin, 6-Acetylmorfin, Morfin-3-glukuronid, Kodein, Kodeinglukuronid, Norkodein, Morfin-6-glukuronid, 6-Acetylkodein, Dihydrokodein</i>	1,0
Opioider	<i>Tramadol, Fentanyl, Oxykodon, Noroxykodon, Tilidin, Nortilidin, Naloxon, Hydromorfon, O-Desmetyltramadol</i>	0,1 till 1,0
Katinoner	<i>Mefedron, Metylon, Butylon, MDPV</i>	1,0
Övriga	<i>Ketamin, Zolpidem (Stilnoct), Zaleplon (Sonata), Zopiclon (Imovane), Pregabalin (Lyrica), Metylfenidat (Concerta), Gabapentin</i>	0,1-2,0
Buprenorfin	<i>Buprenorfin, Norbuprenorfin</i>	0,1
Metadon	<i>Metadon, EDDP</i>	1,0/0,1

**Etylglukuronid**, lång spårtid (upp till 120 h) Cut-off 1,0 ng/mL (Bäst i EtG-kit!)




#### Innehåll i kitet:

Gul lancett

Kapillärrör med röd uttryckare

Transportrör till blodsdroppen.



1. Stick hål med lancetten.



2. Blodet dras upp i kapillärröret.



3. Tryck ut bloddroppen i röret, stäng locket.



4. Streckkod på

#### När blodprov är taget:

- Sätt på streckkodsetikett
  - a) på det lilla plastprovröret med skruvlock
  - b) på remissen
- Ta en kopia av remissen för uppföljning och arkivering.
- Lägg det lilla provröret i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.
- Lägg i kartongen:
  - a) Den förslutna plastpåsen med provröret
  - b) Remissen; glöm ej ange e-postadress!
- Förslut kartongen och posta. Portot är betalt. Vid frågor, ring 040-685 00 88